
MongoDB Kurulumu

- 1. Windows
- 2. macOS
- 3. Linux

Windows:


https://www.mongodb.com/try/download/community adresinden windows için msi paketi indirilir.




Sınıflandırma: Açık




Aşağıdaki ekranda Complete seçilir.




Aşağıdaki ayarları olduğu gibi bırakıyoruz.




Install Mongodb Compass Seçilir. Next denildikten sonra çıkan sayfada install denilir.







Yükleme tamamlandıktan sonra mongodb user environment'ında path'e eklenmesi gerekiyor. Bilgisayarıma sağ tık yapıp özellikler -> gelişmiş sistem ayarlarına girilir.




Aşağıda çıkan ekranda ortam değişkenlerine girilir.




Aşağıdaki ekranda kullanıcı değişkenlerinde Path seçilip düzenle denir.




Aşağıdaki ekranda Yeni denilir ve "C:\Program Files\MongoDB\Server\4.4\bin" path'i eklenir.





MongoDB server'ını ayağa kaldırmak için cmd yönetici olarak çalıştırılır.




İstediğiniz bir lokasyonda Data\db pathini yaratmanız gerekmektedir. Ardından CMD'ye aşağıdaki komut yazılıp entera basılır. mongod --dbpath "D:\MongoDb\Data\db"


İkinci bir cmd aynı şekilde açılır. Bu sefer komut satırına "mongo" yazılarak mongodb'nin shell'ine bağlanılmış olur. showdbs; yazılarak aşağıdaki sonuçları görüyorsak doğru şekilde yükleme yapılmış demektir.

macOS Kurulum

https://www.mongodb.com/try/download/community adresinden macOS için tgz paketi indirilir.




İndirilen tgz dosyası içindekiler bir klasöre çıkartılır.



İstediğiniz bir lokasyonda Data/db pathini yaratınız.

Kendi home dizininizde bulunan .bash_profile dosyasını açıp içindeki path'e mongodb dizini altında bulunan bin klasörünü ekleyiniz.



```
export PATH="SPATH:/Users/mschwarzmueller/Library/Android/sdk/platform-tools"
export ANDROID_HOME=SHOME/Library/Android/sdk
export PATH=SPATH:SANDROID_HOME/tools
export PATH=SPATH:SANDROID_HOME/platform-tools

# added by Anaconda3 5.1.0 installer
export PATH="/anaconda3/bin:SPATH"
export PATH=/Users/mschwarzmueller/development/tools/flutter/bin:SPATH
export PATH=/Users/mschwarzmueller/development/mongodb/bin:SPATH
```

Console'da aşağıdaki komut ile mongodb server ayağa kaldırılır. mongod --dbpath "{.istediğiniz bir yer veya root olabilir.}/data/db"

```
Maximilians-MBP:~ mschwarzmueller$ sudo mongod --dbpath "/data/db"

Password:
2018-09-20T08:44:11.077+0200 I CONTROL [main] Automatically disabling TLS 1.0, to force-enable TLS 1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'
2018-09-20T08:44:11.091+0200 I CONTROL [initandlisten] MongoDB starting: pid=69513 port=27017 dbpath=/data/db 64-bit host=Maximilians-MBP.fritz.box
2018-09-20T08:44:11.091+0200 I CONTROL [initandlisten] db version v4.0.2
2018-09-20T08:44:11.091+0200 I CONTROL [initandlisten] git version: fc1573ba18aee42f97a3bb13b67af7d83
7826b47
```

Yeni bir console'da mongo yazılarak mongodb shell'e bağlanılır. Aşağıdaki komut yazıldığında çıktısı aşağıdaki gibiyse mongodb düzgün kurulmuş demektir.

> show dbs admin 0.000GB config 0.000GB local 0.000GB

Linux(Ubuntu)

macOS kurulumunun birebir aynısıdır. https://www.mongodb.com/try/download/community adresinden linux distro için tgz veya deb paketi indirilir.

Bundan sonraki adımlar için dosyadan paketler çıkartılır. /data/db path'İ yaratılır, .bash_profile'a mongodb bin path'i eklenir. Mongodb server ayağa kaldırıldıktan sonra mongo yazarak shell'e bağlanılır.

Sorularınız için: orcunt@garantibbva.com.tr adresine mail atabilirsiniz.